

IPsoftFon

Instrukcja Konfiguracj



1. Logowanie się do systemu ipfon24

Aby zalogować się do systemu należy wejść na <u>https://ipfon24.ipfon.pl</u> i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji oraz hasło otrzymane w emailu od ipfon z potwierdzeniem aktywacji usług

2. Parametry usługi niezbędne do konfiguracji

Po zalogowaniu się do ipfon24, należy z lewego menu wybrać **<Użytkownicy**>, a następnie kliknąć na ikonkę **<Instrukcja konfiguracji**>



3. Instrukcji Konfiguracji

Po kliknięciu na <**Instrukcja** Konfiguracji>, wyświetlą się dane o Twoim koncie SIP.. Najważniejsze parametry do ustawienia znajdziesz w tej części:

Konfigurację urządzeń należy przeprowadzić wył	corzystując następujące parametry:
Proxy/ SIP server/ Outbound Proxy:	sip.ipfon.pl
Register Expires:	3600 sekund
NAT Keep Alive*:	YES
User ID / konto SIP:	ipfon001
Password / hasło konta SIP **:	ZAKODOWANE
Preferred Codec / Preferred Vocoder:	G726-32



4. Instalacja IPsoftFON'a

Zainstaluj IPsoftFON'a. Jeśli jeszcze go nie pobrałeś, to możesz go pobrać stąd:

http://www.ipfon.pl/download/ipsoftfon_install.exe

5. Konfiguracja programu

Uzupełnij następujące pola danymi swojego konta SIP, które znajdują się w <**Instrukcji Konfiguracji**>

intornacje o	logowaniu	
Konto:		
Hasło:		
✓ Pamiętaj	ustawienia mojego konta	
	OK Cancel	

Poczekaj kilka sekund, aż program zaloguje się do ipfon. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o zalogowanym koncie





Jeśli wpisałeś niepoprawne dane o swoim koncie SIP (np. zamiast danych o koncie SIP wpisałeś dane do logowanie się do ipfon24), to na wyświetlaczu zobaczysz taki komunikat o błędzie:



IPsoftFON -×	Szybkie wybieranie
Czas rozmowy: 0:15	Edytuj
	Stan konta
CIPFON	Numer testowy
anth anthu	
123 3	
4 5 6 🥎	
7 8 9 1	
* 0 # >	
Zalogowany (ipfon001)	

